

<IFRAME> Here, there is a floating frame </IFRAME>

وهي بحالتها هذه عديمة الفاعلية ولن ينتج عنها أي شيء سوى حجز مساحة فارغة ضمن الصفحة ستخصل لها الإطار. و يوجد هناك عبارة مكتوبة داخل الوسوم فماذا بشأنها؟ الحقيقة أن هذه العبارة وضعت بحيث تظهر كبديل عن الإطار في حالة تم عرضه من خلال متصفح لا يدعم الإطارات العائمة. إذن تستطيع رؤية هذه العبارة إذا كنت تستخدم Netscape في مقابل عدم رؤيتها للإطار (حظاً أوفر).

ننتقل مباشرة إلى الخصائص فهي بيت القصيد.

SRC: تحدد الملف الذي نريد إدراجه في الإطار

<IFRAME SRC="thissite.html">
Here, there is a floating frame
</IFRAME>

WIDTH, HEIGHT: تحددان مساحة الإطار عرضاً وارتفاعاً وكالعادة يتم ذلك باستخدام القيم المطلقة أو النسبية

<IFRAME SRC="thissite.html" WIDTH="70%" HEIGHT="200">
Here, there is a floating frame
</IFRAME>

SCROLLING: تحدد إذا أردنا إضافة أشرطة التمرير الموجودة على جانب أو أسفل الإطار أم لا، وتأخذ القيم yes (الافتراضية) أو no

<IFRAME SRC="thissite.html" WIDTH="70%" HEIGHT="200" SCROLLING="no">
Here, there is a floating frame
</IFRAME>

FRAMEBORDER: تحدد ظهور أو عدم ظهور الحدود ثلاثية الأبعاد حول الإطار وتأخذ القيم 1 (الافتراضية) و 0 التي تعني لا حدود.

<IFRAME SRC="thissite.html" WIDTH="70%" HEIGHT="200" SCROLLING="no" FRAMEBORDER="0">
Here, there is a floating frame
</IFRAME>

NAME: من خلال هذه الخاصية نقوم بإسناد اسم للإطار لكي نقوم باستخدامه من قبل الوصلات التشعبية التي نريد استهداف الإطار بها. (راجع الدرس الحادي عشر حول هذا الموضوع)

<IFRAME SRC="thissite.html" WIDTH="70%" HEIGHT="200" NAME="myframe">
Here, there is a floating frame
</IFRAME>

لقد قمت بتنسيقته myframe. والآن إذا أدرجت وصلة تشعبية لصفحة الرئيسية -مقدمة في إتش.تي.أم.أــ بالشكل التالي:

 مقدمة في إتش.تي.أم.أــ

فإن النقر عليها يؤدي إلى تحميل الصفحة داخل هذا الإطار